

Deinstallation eines Windows 2008R2 Domain Controllers



Bitte vor der Deinstallation prüfen, ob alle FSMO Rollen auf einen anderen Domain Controller verschoben worden sind!

Siehe hierzu auch: <http://blog.it-koehler.com/Archive/207>


Netdom query fsmo

Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die FSMO Rollen unbedingt vorher verschoben werden!!!


Dcpromo.exe muss auf dem Domain Controller ausgeführt werden, der entfernt werden soll!








Diese Meldung erscheint nur, wenn der Server ein Globaler Katalogserver ist.



Nun muss das Domänen Administrator Kennwort angegeben werden







Assistent "Rollen entfernen"

Vorbemerkungen

Dieser Assistent unterstützt Sie beim Entfernen von Rollen vom Server.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Fortsetzen die folgenden Schritte auszuführen:

- Entscheiden Sie, ob Sie Rolldaten beibehalten oder löschen möchten.
- Migrieren Sie Rolleneinstellungen und -daten auf einen anderen Server.
- Planen Sie für die betroffenen Dienste eine Ausfallzeit ein.
- Informieren Sie Benutzer über mögliche Dienstunterbrechungen.

Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

Seite standardmäßig überspringen

< Zurück Weiter > Entfernen Abbrechen

Hinweis: Haken entfernen!

Assistent "Rollen entfernen"

Serverrollen entfernen

Deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Rollen vom Server zu entfernen.

Rollen:

- Active Directory Lightweight Directory Services (nicht installiert)
- Active Directory-Domänendienste**
- Active Directory-Rechteverwaltungsdienste (nicht installiert)
- Active Directory-Verbunddienste (nicht installiert)
- Active Directory-Zertifikatdienste (nicht installiert)
- Anwendungsserver (nicht installiert)
- Dateidienste (nicht installiert)
- DHCP-Server (nicht installiert)
- DNS-Server**
- Druck- und Dokumentdienste (nicht installiert)
- Faxserver (nicht installiert)
- Hyper-V (nicht installiert)
- Netzwerkrichtlinien- und Zugriffsdienste (nicht installiert)
- Remotedesktopdienste (nicht installiert)
- Webserver (IIS) (nicht installiert)
- Windows Server Update Services (WSUS) (nicht installiert)
- Windows-Bereitstellungsdienste (nicht installiert)

Beschreibung:
[Active Directory-Domänendienste \(Active Directory Domain Services, AD DS\)](#) wird zum Speichern von Informationen zu Objekten im Netzwerk und zur Bereitstellung dieser Informationen für Benutzer und Netzwerkadministratoren verwendet. Die AD DS verwenden Domänencontroller, um den Netzwerkbenutzern über eine einmalige Anmeldung Zugriff auf erlaubte Ressourcen im Netzwerk zu gewähren.

[Weitere Informationen zu Serverrollen](#)

< Zurück Weiter > Entfernen Abbrechen

Assistent "Rollen entfernen"



Entfernungsstatus

- Vorbemerkungen
- Serverrollen
- Bestätigung
- Status**
- Ergebnisse

Die folgenden Rollen, Rollendienste bzw. Features werden entfernt:

Active Directory-Domänendienste



Deinstallation...

< Zurück Weiter > Entfernen Abbrechen

Assistent "Rollen entfernen"



Entfernungsergebnisse

- Vorbemerkungen
- Serverrollen
- Bestätigung
- Status
- Ergebnisse**

Mindestens eine der folgenden Rollen bzw. einer der Rollendienste oder eines der Features erfordert einen Neustart:

1 Warnmeldung wie folgt


Active Directory-Domänendienste Neustart ausstehend

Sie müssen den Server neu starten, um den Entfernungsprozess abzuschließen.

[Entfernungsbericht drucken, per E-Mail senden oder speichern](#)


< Zurück Weiter > **Schließen** Abbrechen

Nach dem Neustart kommt automatisch der Deinstallationsassistent wieder hoch.



Nun kann auch der DNS deinstalliert werden dazu wieder den Servermanager aufrufen und die Rolle DNS entfernen


Hinweis: Haken entfernen!




The screenshot shows the 'Assistent Rollen entfernen' window at the 'Entfernungsauswahl bestätigen' step. The left sidebar contains a navigation menu with 'Bestätigung' selected. The main content area displays a warning icon and text: '1 Warn-, 1 Informationsmeldungen wie folgt'. Below this is an information icon and the text: 'Der Server muss nach Abschluss der Deinstallation möglicherweise neu gestartet werden.' A section titled 'DNS-Server' contains a warning icon and the text: 'Alle Clients, die für die Verwendung dieses Servers zur DNS-Auflösung konfiguriert sind (einschließlich des Servers selbst), müssen so konfiguriert werden, dass sie einen anderen DNS-Server verwenden.' At the bottom, there are buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Entfernen', and 'Abbrechen'. A link at the bottom reads 'Informationen drucken, per E-Mail senden oder speichern'.

The screenshot shows the 'Assistent Rollen entfernen' window at the 'Entfernungsergebnisse' step. The left sidebar has 'Ergebnisse' selected. The main content area displays a warning icon and text: '1 Warnmeldung wie folgt'. Below this is a section titled 'DNS-Server' with a warning icon and the text: 'Neustart ausstehend' and 'Sie müssen den Server neu starten, um den Entfernenprozess abzuschließen.' At the bottom, there are buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Schließen', and 'Abbrechen'. A link at the bottom reads 'Entfernungsbericht drucken, per E-Mail senden oder speichern'.

Nach dem Neustart kommt automatisch der Deinstallationsassistent wieder hoch.



WINS Deinstallation, falls dieser nicht mehr benötigt wird:




Hinweis: Haken entfernen!

The screenshot shows the 'Assistent Features entfernen' wizard at the 'Features auswählen' step. The left sidebar contains 'Features', 'Bestätigung', 'Status', and 'Ergebnisse'. The main area has a heading 'Features auswählen' and instructions: 'Deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Features vom Server zu entfernen.' Below this is a list of features with checkboxes, including 'WINS-Server' which is selected. A description for 'WINS-Server' is provided on the right. At the bottom are buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Entfernen', and 'Abbrechen'.


The screenshot shows the 'Assistent Features entfernen' wizard at the 'Entfernungsauswahl bestätigen' step. The left sidebar contains 'Features', 'Bestätigung', 'Status', and 'Ergebnisse'. The main area has a heading 'Entfernungsauswahl bestätigen' and instructions: 'Klicken Sie auf "Entfernen", um die folgenden Rollen, Rollendienste bzw. Features zu entfernen.' Below this is a message box with an information icon: '1 Informationsmeldung wie folgt: Der Server muss nach Abschluss der Deinstallation möglicherweise neu gestartet werden.' The feature 'WINS-Server' is listed below the message. At the bottom are buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Entfernen', and 'Abbrechen'.



Assistent "Features entfernen" ✕


 **Entfernungsergebnisse**

Features
Bestätigung
Status
Ergebnisse

Mindestens eine der folgenden Rollen bzw. einer der Rollendienste oder eines der Features erfordert einen Neustart:

 1 Warnmeldung wie folgt


 **WINS-Server**  **Neustart ausstehend**

 Sie müssen den Server neu starten, um den Entfernungsprozess abzuschließen.

[Entfernungsbericht drucken, per E-Mail senden oder speichern](#)


< Zurück Weiter > Schließen Abbrechen

Assistent zum Fortsetzen der Konfiguration ✕

 **Entfernungsergebnisse**

Konfiguration wird fortgesetzt
Status
Ergebnisse


Die folgenden Rollen, Rollendienste bzw. Features wurden erfolgreich entfernt:

WINS-Server  **Entfernung erfolgreich**

[Entfernungsbericht drucken, per E-Mail senden oder speichern](#)

< Zurück Weiter > Schließen Abbrechen

Wenn nun keine weiteren Dienste auf dem Server laufen kann dieser komplett aus der Domäne entfernt werden



Basisinformationen über den Computer anzeigen

Windows-Edition

Windows Server 2008 R2 Standard

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Service Pack 1



System

Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2665 0 @ 2.40GHz 2.39 GHz

Installierter Arbeitsspeicher (RAM): 4,00 GB

Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem

Stift- und Fingereingabe: Für diesen Bildschirm ist keine Stift- oder Fingereingabe verfügbar.


Einstellungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppe

Computername:


Vollständiger Computername:

Computerbeschreibung:




Domäne:




Windows-Aktivierung





Wichtig: das lokale Administrator Konto Passwort muss bekannt sein!!! Zum Setzen des lokalen Administrator Passwortes siehe nächste Seite. Bitte vor dem Entfernen aus der Domäne durchführen!




Setzen des lokalen Admin Passwortes



Nun sollte noch Sites and Services (Standorte und Dienste) kontrolliert werden. Sollte der alte DC hier noch auftauchen, kann dieser gelöscht werden





Kontrolle der Meta Daten des AD mit NTDSUTIL: CMD-> ntdsutil.exe



ntdsutil: metadata cleanup
metadata cleanup: connections
server connections: connect to server <anderer DC>
server connections: q
metadata cleanup: select operation target
select operation target: list domains
select operation target: select domain <NR>
select operation target: list sites
select operation target: select site <NR>
select operation target: list servers in site
select operation target: select server <NR>

OPTIONAL (Falls der vorher entfernte Server noch auftaucht!)
remove selected server

Kontrolle der DNS Konfiguration:



Restliche Forward Lookup Zones ebenfalls kontrollieren
Hier sollte ebenfalls nirgends der herausgelöste Domain Controller erscheinen. Falls doch,
kann dieser gelöscht werden!
Nun wurde der DC komplett entfernt